

Am 10. und 11. November 2018 erfolgt im Rahmen der „Technischen Fusion“ die Zusammenführung der Datenbestände der Hallertauer Volksbank eG zur **Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG**.

Online-Zugriffe sind am Freitag, 9. November noch bis 20.00 Uhr möglich. Ab Montag, 12. November 2018 müssen die Kunden der Hallertauer Volksbank eG im Zuge dieser Umstellung in Ihrer Finanzsoftware die Kontonummer und die Bankleitzahl abändern.

Danach kann die VR-NetWorld-Software wie gewohnt genutzt werden.

Dieser Leitfaden unterstützt Sie bei der Umstellung auf die neue Bankverbindung.

Unsere OnlineBanking-Hotline: 08453 3207-7887

### Inhaltsverzeichnis

1. Anmeldung
2. Daten sichern
3. Bankverbindung auswählen
4. Bankverbindung synchronisieren
5. Neu zurückgemeldete Konten löschen
6. Bei den bisherigen Konten neue Kontodaten und neue BLZ eintragen
7. Bankverbindung synchronisieren
8. Konten aktualisieren

### 1. Anmeldung

Starten Sie die VR-NetWorld-Software mit Ihrem gewohnten Kennwort. Sämtliche Zugangsdaten bleiben auch nach der Fusion unverändert gültig.


### 2. Daten sichern

Bevor Sie mit der Umstellung beginnen, sichern Sie bitte zuerst die Daten Ihrer VR-NetWorld-Software.




### 3. Bankverbindung auswählen

Beginnen Sie nun mit der Umstellung. Wählen Sie bitte zunächst den Reiter "Stammdaten" und im nächsten Schritt die Schaltfläche "Bankverbindungen". Wählen Sie nun im Programmfenster die Bankverbindung der Hallertauer Volksbank aus.



#### 4. Bankverbindung synchronisieren


Anschließend wählen Sie die Bankverbindung der Hallertauer Volksbank aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf "Synchronisieren".



#### 5. Neu zurückgemeldete Konten löschen


Durch die Synchronisierung werden die alten Kontonummern deaktiviert und es werden neue Einträge mit den neuen Kontonummern erzeugt. Bei den alten Konten wird das Häuschen-Symbol grau und durchgestrichen dargestellt.

Damit Ihre Umsatzanzeige nahtlos fortgeführt werden kann, ist es zunächst notwendig, die automatisch angelegten neuen Konten wieder zu löschen. Klicken Sie in der Kontenübersicht die neuen Konten an und löschen Sie diese.




**6. Bei den bisherigen Konten neue Kontodaten und neue Bankleitzahl eintragen**

Öffnen Sie ihr altes, deaktiviertes Konto zum Bearbeiten durch einen Klick auf "Details". Sie erkennen das deaktivierte Konto am durchgestrichenen grauen Symbol davor.



Ändern Sie Ihre bisherige IBAN und Kontonummer in die neue IBAN und Kontonummer laut der Kontonummern-Änderungsmitteilung, die Sie Ende Oktober von uns erhalten haben. Ändern Sie den BIC auf GENODEF1INP. Klicken Sie anschließend die Option "alternative Bankleitzahl" an und tragen Sie im nächsten Feld die neue Bankleitzahl **72160818** ein.


Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf "OK" ab.



**Wichtig - Führen Sie diesen Schritt bei allen Ihren bisherigen Konten durch!**


### 7. Bankverbindung synchronisieren

Führen Sie nochmals eine Synchronisierung Ihrer Bankverbindung durch. Die vorher durchgestrichenen, grauen Symbole vor Ihren Konten sollten nun wieder grün angezeigt werden.




### 8. Konten aktualisieren

Aktualisieren Sie Ihre Konten. Klicken Sie auf den Reiter "Startseite" und danach auf das Symbol "Alle Konten aktualisieren".



Sollte bei der Aktualisierung eine Fehlermeldung angezeigt werden, prüfen Sie bitte, ob für Ihre VR-NetWorld-Software ein Update zur Verfügung steht. Klicken Sie auf "Extras" und dann auf "Programmaktualisierung".



**Die Umstellung ist damit abgeschlossen!**

Sollte auch nach dem Update beim Aktualisieren der Umsätze ein Fehler angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline unter 08453 3207-7887.